

دستورالعمل اعلام کد سگته مغزی اورژانس پیش بیمارستانی (سما)

با عنایت به اجرای برنامه تحول نظام سلامت و در راستای آن تصویب نظام رتبه بندی خدمت در اورژانس پیش بیمارستانی در شورای طرح تحول نظام سلامت و همچنین در جهت خدمات مطلوب فوریت‌های پزشکی به مردم عزیز و افزایش رضایتمندی مردم

مفاد دستورالعمل:

- ۱- گذراندن دوره آموزشی استاندارد جهت تمامی تکنسین های ارشد آمبولانس اعم از زمینی، هوایی، دریایی و موتوریاالزامی می باشد.
 - ۲- تکنسین های فوریت‌های پزشکی بر اساس معیار CINCINATII (پیوست شماره ۱) نیاز به کد سما را تشخیص داده و با اعلام به مرکز هدایت آمبولانس (دیسپچ) کد پیش بیمارستانی را فعال می نماید.
 - ۳- با هماهنگی مرکز هدایت آمبولانس (دیسپچ) و مشاوره با پزشک مشاور (۵۰-۱۰)، آمبولانس به یکی از مراکز درمانی اعلام شده توسط کمیته سگته مغزی (پیوست شماره ۲) اعزام گردد.
 - ۴- ستاد هدایت آمبولانس (دیسپچ) کد سما را به اورژانس بیمارستان مربوطه اعلام نماید. زمان تقریبی رسیدن آمبولانس به اورژانس بیمارستان)
 - ۵- تکنسین ارشد فوریت‌های آمبولانس در کابین عقب بیمار بر اساس پروتکل آفلاین (پیوست شماره ۳) اقدام به درمان بیمار نماید و در صورت هر گونه نیاز به مشاوره بیشتر می بایست از طریق واحد پزشک مشاوره دیسپچ اقدام لازم صورت پذیرد.
 - ۶- در صورت‌تبدحال شدن بیمار، ادامه مسیر طبق دستورالعمل های اعلام شده و با نظر پزشک مشاور (۵۰-۱۰) صورت پذیرد.
 - ۷- متخصص مقیم یا پزشک اورژانس می بایست زمان رسیدن آمبولانس در محل تریاژ بیمارستان، بیمار را پذیرش نموده و کد سگته مغزی بیمارستان را فعال نمایند.
- تبصره ۱: بیماران دچار سگته مغزی فاقد شرایط کد سما طبق دستورالعمل روتین درمان و اعزام گردند.
- تبصره ۲: بیمارستان تشخیص اولیه و نیاز به انجام سی تی اسکن باید با نظر متخصص مقیم صورت پذیرد.
- در صورتیکه بیمارستان فاقد متخصص مقیم اورژانس می باشد با هماهنگی تلفنی با متخصص نورولوژی انجام پذیرد.

تبصره ۳: سوپروایزر بیمارستان باید واحد سی تی اسکن بیمارستان را جهت انجام به موقع سی تی اسکن بیمار کد سما آماده نگه دارد.

حداکثر زمان تلف شده تا انجام درمان طبق جدول ذیل خواهد بود:

اقدامات	مدت زمان مجاز انجام فرایند	زمان از رسیدن به تریاژ
فرایند تریاژ	کمتر از ۱ دقیقه	در بدو ورود
ویزیت متخصص و اخذ نمونه آزمایشگاهی و درخواست سی تی اسکن	۱۵ دقیقه	دقیقه پانزدهم
انجام سی تی اسکن	۱۵ دقیقه	دقیقه سی ام
تصمیم بر اساس سی تی اسکن و اقدام به واحد مناسب	۱۵ دقیقه	دقیقه چهل و پنجم

- تشکیل پرونده و انع از اقدامات بعدی نگردد.

شرح وظایف واحد هدایت و راهبری آمبولانس جهت کد سما:

۱- آگاه کردن سوپروایزر بیمارستان

شرح وظایف سوپروایزر بیمارستان جهت کد سما:

- ۱- هماهنگی با واحد تریاژ
- ۲- هماهنگی با متخصص مقیم یا پزشک اورژانس
- ۳- اطلاع به پزشک متخصص نورولوژی
- ۴- هماهنگی با واحد سی تی اسکن

شرح وظایف پزشک مشاور ۵۰-۱۰ جهت کد سما:

- ۱- هدایت پزشکی عملیات پیش بیمارستانی

اندیکاسیون فعال نمودن کد سما:

- ۱- وجود اختلال قابل اندازه گیری نورولوژیک طبق پروتکل FAST

۲- فاصله زمانی آخرین رویت سالم بیمار تا رسیدن به تریاژ بیمارستان کمتر از ۳ ساعت باشد.

تبصره: حتی ۱ دقیقه هم در نتیجه درمان بیمار بسیار موثر خواهد بود. اولویت زود رسیدن می باشد.

۳- سن بیش از ۱۸ سال

۴- تماس های مربوطه طبق پروتکل محلی

۵- در صورتیکه اقدام با آمبولانس هوایی موجب تسریع در رسیدن بیمار به اورژانس بیمارستان واجد کد سما می گردد می بایست کد هوایی فعال گردد.